


# **Templates Teileetiketten-BMW** V1.2

Benötigt wird NiceLabel 10 "PowerForms" als Vollversion oder Runtime.

Der Lizenzschlüssel wird als Softlizenz oder als Dongle (gegen Aufpreis) geliefert.

Die Templates sind in einem selbstentpackenden Archive, einfach die

"BMW Spare Part Labels.exe" ausführen und im Laufwerk "C:" entpacken.




**Die Templates müssen im Pfad "C:\BMW Spare Part Labels" stehen !!**

## **Desktop-Button erstellen**

NiceLabel PowerForms 10 muß bereits installiert sein.

### 1. neue Verknüpfung erstellen



2. Den Text aus der datei "C:\BMW Part Labels\Desktop\button.txt" in das Eingabefeld kopieren. (Speicherort des Elements)

← Verknüpfung erstellen

Für welche Elemente möchten Sie eine Verknüpfung erstellen?

Mit diesem Assistenten können Sie Verknüpfungen mit lokalen oder vernetzten Programmen, Dateien, Ordnern, Computern oder Internetadressen erstellen.

Geben Sie den Speicherort des Elements ein:

Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

3. mit weiter bestätigen.

4. als Verknüpfungsname "BMW Partlabel" eingeben

← Verknüpfung erstellen

Wie möchten Sie die Verknüpfung benennen?

Geben Sie den Namen für die Verknüpfung ein:

Klicken Sie auf "Fertig stellen", um die Verknüpfung zu erstellen.

Jetzt haben Sie den richtigen Startbutton auf dem Desktop.

Die weitere Menueführung ist selbsterklärend.

## **Windowstreiber**

Den entsprechenden Windowstreiber über den COT/BMW link herunterladen

oder den vorhandenen Treiber nutzen.

Für die Laserdrucker bitte die Windowstreiber des jeweiligen Herstellers nutzen.

**Achtung!**

Alle Einstellungen für den Drucker müssen im Treiber vorgenommen werden.

(Speed, Density, links/rechts/oben/unten Verschiebungen, .... etc.)

BMW Fonts aus dem Verzeichnis C:\BMW Spare Part Labels\Fonts

als Windowsschriften installieren